

## Zalihe

# {Pozicija}

Fizička pozicija robe u skladištu određuje način praćenja zaliha i sudjelovanje artikala u inventurnim procesima.

**Napomena:** Da bi rad s pozicijama bio omogućen, u [postavkama odjela](#) mora biti aktivirana opcija **SKL\_POZ**. Bez ove postavke, polje za poziciju neće biti vidljivo ili aktivno u dokumentima.

## Postavke pozicije

- **Podliježe inventuri**

Ako ova postavka **nije** označena, roba na ovoj poziciji se redovito prati kroz skladište, ali se sustavno izuzima iz inventura.

## Preporuka za robu u tranzitu

Ukoliko često zaprimate robu koja je u tranzitu (ne drži se trajno na zalihi ili fizički ne ulazi u skladišni prostor), preporučujemo sljedeći postupak:

- Otvorite zasebnu poziciju (npr. **TRAN - Roba u tranzitu**).
- Ovu poziciju **nemojte** označiti postavkom **Podliježe inventuri**.

Time osiguravate da tranzitna roba ne opterećuje standardne inventurne popise, čime se ubrzava proces prebrojavanja redovnih zaliha.

## Važna napomena o obradi zaliha

**Iznimka:** Ako artikli na poziciji koja **ne** podliježe inventuri u trenutku izrade inventure ipak imaju **fizičku zalihu**, Brix će te artikle automatski uključiti u inventurni popis. Ovo je nužno kako bi se osigurala točnost ukupnog financijskog i količinskog stanja skladišta.

## Dodatni savjeti

- **Ažurnost:** Redovito ažurirajte nazive i status pozicija kako bi skladišni sustav odgovarao stvarnom stanju.
- **Jasnoća:** Korištenje odvojene pozicije za tranzit pomaže u održavanju jasne slike o tome koja je roba dostupna za prodaju, a koja je samo u prolazu.

From:

<https://wiki.micro-process.hr/> -

Permanent link:

<https://wiki.micro-process.hr/brix/hr/stocks/poz>

Last update: **28/01/2026 09:47**

