

Korisnici

~DOZVOLE~

U ovoj kartici administrator za pojedinog korisnika postavlja sljedeće:

- **Uloga** koja može biti administratorska (admin) ili korisnička (user).
- **Dozvole** opseg i razina pristupa pojedinim [tvrtkama](#) i [odjelima](#). Ukoliko se ne odredi odjel, onda korisnik ima pristup svim odjelima tvrtke.
- **Programi** Administrator ima pristup svim programima iz raspoloživih modula pojedine tvrtke. Ostalim korisnicima se ovdje pojedinačno "uključuju" programi kojima imaju pristup
- **Dozvola pristupa** pojedinoj vrsti dokumenata. Npr korisniku se može za račun dodijeliti jedno ili više od sljedećih dozvola pristupa: Brisanje, Kreiranje, Fakturiranje, Ispravljanje, Prikazivanje, Storniranje, Zaključivanje.
- Ukoliko tvrtka ima modul [Sustav upravljanja dokumentima \(DMS\)](#) ovdje se ažuriraju [DMS grupe](#) kojima korisnik pripada.

Dozvole pristupa dokumentu

Moguće dozvole pristupa dokumentu su:

- **C** - Izrada/lansiranje
- **D** - Brisanje
- **I** - Fakturiranje
- **P** - Prikazivanje i ispis (Ovo za sada nigdje nije implementirano, ukoliko korisnik ima dokument u izborniku ima i uvid u podatke dokumenta)
- **R** - Prikazivanje
- **S** - Storniranje
- **U** - Ispravljanje
- **Z** - Zaključivanje

Napomene:

- Ako za korisnika nije upisana ni jedna dozvola pristupa za neki dokument, onda ima sve dozvole za rad na tom dokumentu.
- Nemaju svi dokumenti implementiran sustav dozvola pristupa.

Sve dozvole pristupa imaju jednako značenje u svim dokumentima.

Primka je malo specifična jer se može konfigurirati tako da skladištar koji samo zaprima robu može imati samo dozvolu "C", što znači da može kreirati primku i upisati količinu. Osoba koja provjerava račune i radi nabavnu kalkulaciju može imati dozvolu "U", što znači da može ispravljati sadržaj primke. Treća osoba može imati dozvolu "Z" i ona može zaključiti primku nakon što odradi prodajnu kalkulaciju. Naravno, sve ove dozvole može imati jedna osoba koja primku može upisati i zaključiti u jednom potezu.

From:

<https://wiki.micro-process.hr/> -

Permanent link:

<https://wiki.micro-process.hr/doku.php?id=hr:brix:users:dozvole>

Last update: **26/11/2023 11:19**

